

## 阅读目录

- [1.1 Docker 守护进程](#)
- [1.2 Docker 客户端](#)
- [1.3 Docker 内部](#)
- [1.4 libcontainer](#)
- [1.5 命名空间「 Namespaces」](#)
- [1.6 资源配额「 cgroups」](#)
- [3.1 Search images](#)
- [3.2 Pull images](#)
- [3.3 Running an interactive shell](#)
- [3.4 相关快捷键](#)
- [4.1 docker help](#)
- [4.2 docker search](#)
- [4.3 docker info](#)
- [4.4 docker pull && docker push](#)
- [4.5 docker images](#)
- [4.6 docker rmi](#)
- [4.7 docker run](#)
- [4.8 docker start|stop|kill... ..](#)
- [4.9 Docker 1.3 新增特性和命令](#)
- [4.10 Docker 1.5 新特性](#)
- [5.1 自动映射端口](#)
- [5.2 绑定端口到指定接口](#)
- [6.1 Docker 四种网络模式](#)
- [6.2 列出当前主机网桥](#)
- [6.3 查看当前 docker0 ip](#)
- [6.4 运行一个容器](#)
- [6.5 不同主机间容器通信](#)
- [7.1 FROM](#)
- [7.2 MAINTAINER](#)
- [7.3 CMD](#)
- [7.4 EXPOSE](#)
- [7.5 ENV](#)
- [7.6 ADD](#)
- [7.7 COPY](#)
- [7.8 ENTRYPOINT](#)
- [7.9 VOLUME](#)
- [7.10 USER](#)
- [7.11 WORKDIR](#)
- [7.12 ONBUILD](#)
- [7.13 Dockerfile Examples](#)


- [7.14 docker build](#)
- [7.15 dockerfile 最佳实践](#)
- [8.1 数据卷](#)
- [8.2 创建和挂载一个数据卷容器](#)
- [8.3 备份、恢复或迁移数据卷](#)
- [8.4 删除 Volumes](#)
- [9.1 容器命名](#)
- [9.2 链接容器](#)
- [10.1 快速构建](#)
- [10.2 不使用容器构建 registry](#)
- [10.3 提交指定容器到私有库](#)

## 一、Docker 简介

Docker 两个主要部件：

- Docker: 开源的容器虚拟化平台
- Docker Hub: 用于分享、管理 Docker 容器的 Docker SaaS 平台 -- [Docker Hub](#)

Docker 使用客户端 - 服务器 (C/S) 架构模式。Docker 客户端会与 Docker 守护进程进行通信。Docker 守护进程会处理复杂繁重的任务，例如建立、运行、发布你的 Docker 容器。Docker 客户端和守护进程可以运行在同一个系统上，当然你也可以使用 Docker 客户端去连接一个远程的 Docker 守护进程。Docker 客户端和守护进程之间通过 socket 或者 RESTful API 进行通信。



## 1.1 Docker 守护进程

如上图所示，Docker 守护进程运行在一台主机上。用户并不直接和守护进程进行交互，而是通过 Docker 客户端间接和其通信。

[回到顶部](#)

## 1.2 Docker 客户端

Docker 客户端，实际上是 docker 的二进制程序，是主要的用户与 Docker 交互方式。它接收用户指令并且与背后的 Docker 守护进程通信，如此来回往复。

[回到顶部](#)

## 1.3 Docker 内部

要理解 Docker 内部构建，需要理解以下三种部件：

- Docker 镜像 - Docker images
- Docker 仓库 - Docker registries
- Docker 容器 - Docker containers

## Docker 镜像

Docker 镜像是 Docker 容器运行时的只读模板，每一个镜像由一系列的层 (layers) 组成。Docker 使用 UnionFS 来将这些层联合到单独的镜像中。UnionFS 允许独立文件系统中的文件和文件夹（称之为分支）被透明覆盖，形成一个单独连贯的文件系统。正因为有了这些层的存在，Docker 是如此的轻量。当你改变了一个 Docker 镜像，比如升级到某个程序到新的版本，一个新的层会被创建。因此，不用替换整个原先的镜像或者重新建立（在使用虚拟机的时候你可能会这么做），只是一个新的层被添加或升级了。现在你不用重新发布整个镜像，只需要升级，层使得分发 Docker 镜像变得简单和快速。

## Docker 仓库

Docker 仓库用来保存镜像，可以理解为代码控制中的代码仓库。同样的，Docker 仓库也有公有和私有的概念。公有的 Docker 仓库名字是 Docker Hub。Docker Hub 提供了庞大的镜像集合供使用。这些镜像可以是自己创建，或者在别人的镜像基础上创建。Docker 仓库是 Docker 的分发部分。


## Docker 容器

Docker 容器和文件夹很类似，一个 Docker 容器包含了所有的某个应用运行所需要的环境。每一个 Docker 容器都是从 Docker 镜像创建的。Docker 容器可以运行、开始、停止、移动和删除。每一个 Docker 容器都是独立和安全的应用平台，Docker 容器是 Docker 的运行部分。

[回到顶部](#)

## 1.4 libcontainer

Docker 从 0.9 版本开始使用 libcontainer 替代 lxc，libcontainer 和 Linux 系统的交互图如下：



- 图片来源：[Docker 0.9: introducing execution drivers and libcontainer](#)

[回到顶部](#)

## 1.5 命名空间「Namespaces」

pid namespace

不同用户的进程就是通过 pid namespace 隔离开的，且不同 namespace 中可以有相同 PID。具有以下特征：

- 每个 namespace 中的 pid 是有自己的 pid=1 的进程 (类似 /sbin/init 进程)
- 每个 namespace 中的进程只能影响自己的同一个 namespace 或子 namespace 中的进程

- 因为 /proc 包含正在运行的进程，因此在 container 中的 pseudo-filesystem 的 /proc 目录只能看到自己 namespace 中的进程
- 因为 namespace 允许嵌套，父 namespace 可以影响子 namespace 的进程，所以子 namespace 的进程可以在父 namespace 中看到，但是具有不同的 pid

参考文档：[Introduction to Linux namespaces – Part 3: PID](#)

### mnt namespace

类似 chroot，将一个进程放到一个特定的目录执行。mnt namespace 允许不同 namespace 的进程看到的文件结构不同，这样每个 namespace 中的进程所看到的文件目录就被隔离开了。同 chroot 不同，每个 namespace 中的 container 在 /proc/mounts 的信息只包含所在 namespace 的 mount point。

### net namespace

网络隔离是通过 net namespace 实现的，每个 net namespace 有独立的 network devices, IP addresses, IP routing tables, /proc/net 目录。这样每个 container 的网络就能隔离开来。docker 默认采用 veth 的方式将 container 中的虚拟网卡同 host 上的一个 docker bridge 连接在一起。

参考文档：[Introduction to Linux namespaces – Part 5: NET](#)

### uts namespace

UTS ("UNIX Time-sharing System") namespace 允许每个 container 拥有独立的 hostname 和 domain name，使其在网络上可以被视作一个独立的节点而非 Host 上的一个进程。

参考文档：[Introduction to Linux namespaces – Part 1: UTS](#)

### ipc namespace

container 中进程交互还是采用 Linux 常见的进程间交互方法 (interprocess communication - IPC)，包括常见的信号量、消息队列和共享内存。然而同 VM 不同，container 的进程间交互实际上还是 host 上具有相同 pid namespace 中的进程间交互，因此需要在 IPC 资源申请时加入 namespace 信息 - 每个 IPC 资源有一个唯一的 32bit ID。

参考文档：[Introduction to Linux namespaces – Part 2: IPC](#)

### user namespace

每个 container 可以有不同的 user 和 group id，也就是说可以以 container 内部的用户在 container 内部执行程序而非 Host 上的用户。

有了以上 6 种 namespace 从进程、网络、IPC、文件系统、UTS 和用户角度的隔离，一个 container 就可以对外展现出一个独立计算机的能力，并且不同 container 从 OS 层面实现了隔离。然而不同 namespace 之间资源还是相互竞争的，仍然需要类似 ulimit 来管理每个 container 所能使用的资源 - cgroup。

## Reference

- [Docker Getting Start: Related Knowledge](#)
- [Docker 介绍以及相关术语、底层原理和技术](#)

[回到顶部](#)

## 1.6 资源配额「cgroups」

cgroups 实现了对资源的配额和度量。cgroups 的使用非常简单，提供类似文件的接口，在 /cgroup 目录下新建一个文件夹即可新建一个 group，在此文件夹中新建 task 文件，并将 pid 写入该文件，即可实现对该进程的资源控制。具体的资源配置选项可以在该文件夹中新建子 subsystem，{子系统前缀}.{资源项} 是典型的配置方法，如 memory.usageinbytes 就定义了该 group 在 subsystem memory 中的一个内存限制选项。另外，cgroups 中的 subsystem 可以随意组合，一个 subsystem 可以在不同的 group 中，也可以一个 group 包含多个 subsystem - 也就是说一个 subsystem。

- memory
  - 内存相关的限制
- cpu
  - 在 cgroup 中，并不能像硬件虚拟化方案一样能够定义 CPU 能力，但是能够定义 CPU 轮转的优先级，因此具有较高 CPU 优先级的进程会更可能得到 CPU 运算。通过将参数写入 cpu.shares，即可定义改 cgroup 的 CPU 优先级 - 这里是一个相对权重，而非绝对值
- blkio
  - block IO 相关的统计和限制，byte/operation 统计和限制 (IOPS 等)，读写速度限制等，但是这里主要统计的都是同步 IO
- devices
  - 设备权限限制

参考文档：[how to use cgroup](#)

## 二、Docker 安装

docker 的相关安装方法这里不作介绍，具体安装参考 [官档](#)

获取当前 docker 版本

```
$ sudo docker version

Client version: 1.3.2

Client API version: 1.15

Go version (client): go1.3.3

Git commit (client): 39fa2fa/1.3.2

OS/Arch (client): linux/amd64

Server version: 1.3.2

Server API version: 1.15

Go version (server): go1.3.3

Git commit (server): 39fa2fa/1.3.2
```

### 三、 Docker 基础用法

[Docker HUB](#): Docker 镜像首页，包括官方镜像和其它公开镜像

因为国情的原因，国内下载 Docker HUB 官方的相关镜像比较慢，可以使用 [docker.cn](#) 镜像，镜像保持和官方一致，关键是速度快，推荐使用。

[回到顶部](#)

#### 3.1 Search images

```
$ sudo docker search ubuntu
```

[回到顶部](#)

#### 3.2 Pull images

```
$ sudo docker pull ubuntu # 获取 ubuntu 官方镜像 $ sudo docker images # 查看当前镜像列表
```

[回到顶部](#)



### 3.3 Running an interactive shell

```
$ sudo docker run -i -t ubuntu:14.04 /bin/bash
```

- docker run - 运行一个容器
- -t - 分配一个（伪）tty (link is external)
- -i - 交互模式 (so we can interact with it)
- ubuntu:14.04 - 使用 ubuntu 基础镜像 14.04
- /bin/bash - 运行命令 bash shell

注: ubuntu 会有多个版本, 通过指定 tag 来启动特定的版本 [image]:[tag]

```
$ sudo docker ps # 查看当前运行的容器 , ps -a 列出当前系统所有的容器
CONTAINER ID
IMAGE          COMMAND          CREATED          STATUS          PORTS
NAMES
6c9129e9df10  ubuntu:14.04    /bin/bash       6 minutes ago  Up             6 minutes
cranky_babbage
```

[回到顶部](#)

### 3.4 相关快捷键

- 退出: Ctrl-D or exit
- detach: Ctrl-P + Ctrl-Q
- attach: docker attach CONTAINER-ID

## 四、 Docker 命令帮助

[回到顶部](#)

### 4.1 docker help

docker command

```
$ sudo docker # docker 命令帮助

Commands:
  attach  Attach to a running container # 当前 shell 下 attach 连接指定运行镜像
```

build	Build an image from a Dockerfile	#	通过 Dockerfile	定制 镜像
commit	Create a new image from a container's changes	#	提交当前容器为新的镜 像	
cp	Copy files/folders from the containers filesystem to the host path			
	#	从容器中拷贝指定文件或者目录到宿主机中		
create	Create a new container	#	创建一个新的容器，同 run	， 但不启动容器
diff	Inspect changes on a container's filesystem	#	查看 docker	容器变化
events	Get real time events from the server	#	从 docker	服务获取容 器实时事件
exec	Run a command in an existing container	#	在已存在的容器上运行命 令	
export	Stream the contents of a container as a tar archive			
	#	导出容器的内容流作为一个 tar	归档文件 [ 对应 import ]	
history	Show the history of an image	#	展示一个镜像形成历史	
images	List images	#	列出系统当前镜像	
import	Create a new filesystem image from the contents of a tarball			
	#	从 tar 包中的内容创建一个新的文件系统映像 [ 对应 export]		
info	Display system-wide information	#	显示系统相关信息	
inspect	Return low-level information on a container	#	查看容器详细信息	
kill	Kill a running container	# kill	指定 docker	容器
load	Load an image from a tar archive	#	从一个 tar	包中加载一个 镜像 [ 对应 save]
login	Register or Login to the docker registry server			
	#	注册或者登陆一个 docker	源服务器	
logout	Log out from a Docker registry server	#	从当前 Docker	registry 退出

logs	Fetch the logs of a container	#	输出当前容器日志信息
port	Lookup the public-facing port which is NAT-ed to PRIVATE_PORT		
	#	查看映射端口对应的容器内部源端口	
pause	Pause all processes within a container	#	暂停容器
ps	List containers	#	列出容器列表
pull	Pull an image or a repository from the docker registry server		
	#	从 docker 镜像源服务器拉取指定镜像或者库镜像	
push	Push an image or a repository to the docker registry server		
	#	推送指定镜像或者库镜像至 docker 源服务器	
restart	Restart a running container	#	重启运行的容器
rm	Remove one or more containers	#	移除一个或者多个容器
rmi	Remove one or more images		
	#	移除一个或多个镜像 [ 无容器使用该镜像才可删除, 否则需删除相关容器才可继续或 -f 强制删除 ]	
run	Run a command in a new container		
	#	创建一个新的容器并运行一个命令	
save	Save an image to a tar archive	#	保存一个镜像为一个 tar 包
	[ 对应 load]		
search	Search for an image on the Docker Hub	#	在 docker hub 中搜索镜像
start	Start a stopped containers	#	启动容器
stop	Stop a running containers	#	停止容器
tag	Tag an image into a repository	#	给源中镜像打标签
top	Lookup the running processes of a container	#	查看容器中运行的进程信息
unpause	Unpause a paused container	#	取消暂停容器
version	Show the docker version information	#	查看 docker 版本号

wait Block until a container stops, then print its exit code

# 截取容器停止时的退出状态值

Run 'docker COMMAND --help' for more information on a command.

## docker option

Usage of docker:

--api-enable-cors=false Enable CORS headers in the remote API

# 远程 API 中开启 CORS 头

-b, --bridge="" Attach containers to a pre-existing network  
bridge # 桥接网络

use 'none' to disable container networking

--bip="" Use this CIDR notation address for the  
network bridge's IP, not compatible with -b

# 和 -b 选项不兼容，具体没有测试过

-d, --daemon=false Enable daemon mode

# daemon 模式

-D, --debug=false Enable debug mode

# debug 模式

--dns=[] Force docker to use specific DNS servers

# 强制 docker 使用指定 dns 服务器

--dns-search=[] Force Docker to use specific DNS search

domains # 强制 docker 使用指定 dns 搜索域

-e, --exec-driver="native" Force the docker runtime to use a specific  
exec driver # 强制 docker 运行时使用指定执行驱动器

--fixed-cidr="" IPv4 subnet for fixed IPs (ex:  
10.20.0.0/16)

this subnet must be nested in the bridge  
subnet (which is defined by -b or --bip)

-G, --group="docker" Group to assign the unix socket specified  
by -H when running in daemon mode

```

        use " (the empty string) to disable setting
of a group

-g, --graph="/var/lib/docker"    Path to use as the root of the docker
runtime # 容器运行的根目录路径

-H, --host=[]                    The socket(s) to bind to in daemon mode
# daemon 模式下 docker 指定绑定方式 [tcp or 本地 socket]

        specified using one or more tcp://host:port,
unix:///path/to/socket, fd://* or fd://socketfd.

--icc=true                       Enable inter-container communication
# 跨容器通信

--insecure-registry=[]          Enable insecure communication with
specified registries (no certificate verification for HTTPS and enable HTTP
fallback) (e.g., localhost:5000 or 10.20.0.0/16)

--ip="0.0.0.0"                  Default IP address to use when binding
container ports # 指定监听地址, 默认所有 ip

--ip-forward=true               Enable net.ipv4.ip_forward
# 开启转发

--ip-masq=true                  Enable IP masquerading for bridge's IP
range

--iptables=true                Enable Docker's addition of iptables rules
# 添加对应 iptables 规则

--mtu=0                         Set the containers network MTU
# 设置网络 mtu

        if no value is provided: default to the
default route MTU or 1500 if no default route is available

-p, --pidfile="/var/run/docker.pid" Path to use for daemon PID file
# 指定 pid 文件位置

--registry-mirror=[]           Specify a preferred Docker registry mirror

-s, --storage-driver=""        Force the docker runtime to use a specific
storage driver # 强制 docker 运行时使用指定存储驱动

--selinux-enabled=false        Enable selinux support
# 开启 selinux 支持

```

```

--storage-opt=[]          Set storage driver options
# 设置存储驱动选项

--tls=false              Use TLS; implied by tls-verify flags
# 开启 tls

--tlscacert="/root/.docker/ca.pem"  Trust only remotes providing a
certificate signed by the CA given here

--tlscert="/root/.docker/cert.pem"  Path to TLS certificate file
# tls    证书文件位置

--tlskey="/root/.docker/key.pem"    Path to TLS key file
# tls key  文件位置

--tlsverify=false       Use TLS and verify the remote (daemon:
verify client, client: verify daemon) #          使用 tls    并确认远程控制主机

-v, --version=false     Print version information and quit
# 输出 docker    版本信息

```

[回到顶部](#)

## 4.2 docker search

```

$ sudo docker search --help

Usage: docker search TERM

Search the Docker Hub for images #          从 Docker Hub    搜索镜像 --automated=false Only
show automated builds

--no-trunc=false Don't truncate output

-s, --stars=0 Only displays with at least xxx stars

```

示例：

```

$ sudo docker search -s 100 ubuntu #          查找 star    数至少为 100    的镜像，找出只有官方镜像
start    数超过 100    ，默认不加 s    选项找出所有相关    ubuntu    镜像 NAME    DESCRIPTION
STARS    OFFICIAL    AUTOMATED

ubuntu    Official Ubuntu base image 425 [OK]

```

## 4.3 docker info

```
$ sudo docker info

Containers: 1 #          容器个数 Images: 22 #          镜像个数 Storage Driver: devicemapper #          存
储驱动 Pool Name: docker-8:17-3221225728-pool

Pool Blocksize: 65.54 kB

Data file: /data/docker/devicemapper/devicemapper/data

Metadata file: /data/docker/devicemapper/devicemapper/metadata

Data Space Used: 1.83 GB

Data Space Total: 107.4 GB

Metadata Space Used: 2.191 MB

Metadata Space Total: 2.147 GB

Library Version: 1.02.84-RHEL7 (2014-03-26) Execution Driver: native-0.2 #          存
储驱动 Kernel Version: 3.10.0-123.el7.x86_64

Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
```

## 4.4 docker pull && docker push

```
$ sudo docker pull --help # pull 拉取镜像 Usage: docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG]
Pull an image or a repository from the registry

-a, --all-tags=false          Download all tagged images in the repository $ sudo docker
push # push 推送指定镜像 Usage: docker push NAME[:TAG] Push an image or a repository
to the registry
```

示例：

```
$ sudo docker pull ubuntu #          下载官方 ubuntu docker          镜像，默认下载所有 ubuntu          官方库
镜像 $ sudo docker pull ubuntu:14.04 #          下载指定版本 ubuntu          官方镜像
```

```
$ sudo docker push 192.168.0.100:5000/ubuntu # 推送镜像库到私有源 [可注册 docker 官方账户, 推送到官方自有账户 ] $ sudo docker push 192.168.0.100:5000/ubuntu:14.04 # 推送指定镜像到私有源
```

[回到顶部](#)

## 4.5 docker images

### 列出当前系统镜像

```
$ sudo docker images --help
```

Usage: docker images [OPTIONS] [NAME] List images

-a, --all=false Show all images (by default filter out the intermediate image layers) # -a 显示当前系统的所有镜像, 包括过渡层镜像, 默认 docker images 显示最终镜像, 不包括过渡层镜像 -f, --filter=[] Provide filter values (i.e. 'dangling=true')

--no-trunc=false Don't truncate output

-q, --quiet=false Only show numeric IDs

### 示例 :

```
$ sudo docker images # 显示当前系统镜像, 不包括过渡层镜像 $ sudo docker images -a # 显示当前系统所有镜像, 包括过渡层镜像 $ sudo docker images ubuntu # 显示当前系统 docker 库中的所有镜像
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	VIRTUAL SIZE
ubuntu	12.04	ebe4be4dd427	4 weeks ago	210.6 MB
ubuntu	14.04	e54ca5efa2e9	4 weeks ago	276.5 MB
ubuntu	14.04-ssh	6334d3ac099a	7 weeks ago	383.2 MB

[回到顶部](#)



## 4.6 docker rmi

删除一个或者多个镜像

```
$ sudo docker rmi --help

Usage: docker rmi IMAGE [IMAGE...] Remove one or more images

-f, --force=false Force removal of the image # 强制移除镜像不管是否有容器使用该镜像
--no-prune=false Do not delete untagged parents # 不要删除未标记的父镜像
```

[回到顶部](#)

## 4.7 docker run

```
$ sudo docker run --help

Usage: docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...] Run a command in a new container

-a, --attach=[] Attach to stdin, stdout or stderr.

-c, --cpu-shares=0 CPU shares (relative weight) # 设置 cpu 使用权重 --cap-add=[] Add Linux capabilities
--cap-drop=[] Drop Linux capabilities

--cidfile="" Write the container ID to the file # 把容器 id 写入到指定文件
--cpuset="" CPUs in which to allow execution (0-3, 0,1) # cpu 绑定 -d,
--detach=false Detached mode: Run container in the background, print new container id # 后台运行容器
--device=[] Add a host device to the container (e.g. --device=/dev/sdc:/dev/xvdc)
--dns=[] Set custom dns servers # 设置 dns
--dns-search=[] Set custom dns search domains # 设置 dns 域搜索 -e, --env=[] Set environment variables # 定义环境变量
--entrypoint="" Overwrite the default entrypoint of the image # ?
--env-file=[] Read in a line delimited file of ENV variables # 从指定文件读取变量值
--expose=[] Expose a port from the container without publishing it to your host # 指定对外提供服务端口
-h, --hostname="" Container host name # 设置容器主机名
-i, --interactive=false Keep stdin open even if not attached
```

```

# 保持标准输出开启即使没有 attached --link=[] Add link to another container
(name:alias) # 添加链接到另外一个容器 --lxc-conf=[] (lxc exec-driver only) Add
custom lxc options --lxc-conf="lxc.cgroup.cpuset.cpus = 0,1" -m, --memory=""
Memory limit (format: <number><optional unit>, where unit = b, k, m or g) # 内存限制
--name="" Assign a name to the container # 设置容器名 --net="bridge" Set the
Network mode for the container # 设置容器网络模式 'bridge': creates a new network
stack for the container on the docker bridge 'none': no networking for this
container 'container:<name|id>': reuses another container network stack 'host':
use the host network stack inside the container. Note: the host mode gives the
container full access to local system services such as D-bus and is therefore
considered insecure.

-P, --publish-all=false Publish all exposed ports to the host interfaces # 自动映射容器对外提供服务的端口
-p, --publish=[] Publish a container's port to the host
# 指定端口映射 format: ip:hostPort:containerPort | ip::containerPort |
hostPort:containerPort (use 'docker port' to see the actual mapping)
--privileged=false Give extended privileges to this container # 提供更多的权限给容器
--restart="" Restart policy to apply when a container exits (no,
on-failure[:max-retry], always) --rm=false Automatically remove the container
when it exits (incompatible with -d) # 如果容器退出自动移除和 -d 选项冲突
--security-opt=[] Security Options

--sig-proxy=true Proxify received signals to the process (even in non-tty mode).
SIGCHLD is not proxied.

-t, --tty=false Allocate a pseudo-tty # 分配伪终端 -u, --user="" Username or UID
# 指定运行容器的用户 uid 或者用户名 -v, --volume=[] Bind mount a volume (e.g., from
the host: -v /host:/container, from docker: -v /container) # 挂载卷
--volumes-from=[] Mount volumes from the specified container(s) # 从指定容器挂载卷
-w, --workdir="" Working directory inside the container # 指定容器工作目录

```

## 示例：

```

$ sudo docker images ubuntu

REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             VIRTUAL SIZE
ubuntu              14.04              e54ca5efa2e9      4 weeks ago       276.5 MB

... .. $ sudo docker run -t -i -c 100 -m 512MB -h test1 -d --name="docker_test1"
ubuntu /bin/bash # 创建一个 cpu 优先级为 100 , 内存限制 512MB , 主机名为 test1 , 名为
docker_test1 后台运行 bash 的容器
a424ca613c9f2247cd3ede95adfbaf8d28400cbcb1d5f9b69a7b56f97b2b52e5 $ sudo docker
ps

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
a424ca613c9f	ubuntu:14.04	/bin/bash	6 seconds ago	Up 5 seconds

```

docker_test1 $ sudo docker attach docker_test1

root@test1:/# pwd /

root@test1:/# exit exit

```

关于 cpu 优先级 :

By default all groups have 1024 shares. A group with 100 shares will get a ~10% portion of the CPU time - [archlinux cgroups](#)

[回到顶部](#)

## 4.8 docker start|stop|kill... ..

dockerstart|stop|kill|restart|pause|unpause|rm|commit|inspect|logs

- docker start CONTAINER [CONTAINER...]
  - o # 运行一个或多个停止的容器
- docker stop CONTAINER [CONTAINER...]
  - o # 停掉一个或多个运行的容器 -t 选项可指定超时时间
- docker kill [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
  - o # 默认 kill 发送 SIGKILL信号 -s 可以指定发送 kill 信号类型
- docker restart [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
  - o # 重启一个或多个运行的容器 -t 选项可指定超时时间
- docker pause CONTAINER
  - o # 暂停一个容器, 方便 commit
- docker unpause CONTAINER
  - o # 继续暂停的容器
- docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
  - o # 移除一个或多个容器
  - o -f, --force=false Force removal of running container
  - o -l, --link=false Remove the specified link and not the underlying container
  - o -v, --volumes=false Remove the volumes associated with the container
- docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]
  - o # 提交指定容器为镜像
  - o -a, --author="" Author (e.g., "John Hannibal Smith [hannibal@a-team.com](mailto:hannibal@a-team.com)")
  - o -m, --message="" Commit message
  - o -p, --pause=true Pause container during commit
    - # 默认 commit 是暂停状态
- docker inspect CONTAINER|IMAGE [CONTAINER|IMAGE...]

- o # 查看容器或者镜像的详细信息
- docker logs CONTAINER
  - o # 输出指定容器日志信息
  - o -f, --follow=false Follow log output  
# 类似 tail -f
  - o -t, --timestamps=false Show timestamps
  - o --tail="all" Output the specified number of lines at the end of logs (defaults to all logs)

参考文档：[Docker Run Reference](#)

[回到顶部](#)

## 4.9 Docker 1.3 新增特性和命令

### Digital Signature Verification

Docker 1.3 版本将使用数字签名自动验证所有官方库的来源和完整性，如果一个官方镜像被篡改或者被破坏，目前 Docker 只会对这种情况发出警告而并不阻止容器的运行。

### Inject new processes with docker exec

```
docker exec --help
```

```
Usage: docker exec [OPTIONS] CONTAINER COMMAND [ARG...] Run a command in an existing container
```

```
-d, --detach=false Detached mode: run command in the background
```

```
-i, --interactive=false Keep STDIN open even if not attached
```

```
-t, --tty=false Allocate a pseudo-TTY
```

为了简化调试，可以使用 `docker exec` 命令通过 Docker API 和 CLI 在运行的容器上运行程序。

```
$ docker exec -it ubuntu_bash bash
```

上例将在容器 `ubuntu_bash` 中创建一个新的 Bash 会话。

### Tune container lifecycles with docker create

我们可以通过 `docker run <image name>` 命令创建一个容器并运行其中的程序，因为有很多用户要求创建容器的时候不启动容器，所以 `docker create` 应运而生了。

```
$ docker create -t -i fedora bash
6d8af538ec541dd581ebc2a24153a28329acb5268abe5ef868c1f1a261221752
```

上例创建了一个可写的容器层（并且打印出容器 ID），但是并不运行它，可以使用以下命令运行该容器：

```
$ docker start -a -i 6d8af538ec5
bash-4.2#
```

## Security Options

通过 `--security-opt` 选项，运行容器时用户可自定义 SELinux 和 AppArmor 卷标和配置。

```
$ docker run --security-opt label:type:svirt_apache -i -t centos \ bash
```

上例只允许容器监听在 Apache 端口，这个选项的好处是用户不需要运行 `docker` 的时候指定 `--privileged` 选项，降低安全风险。

参考文档：[Docker 1.3: signed images, process injection, security options, Mac shared directories](#)

[回到顶部](#)

## 4.10 Docker 1.5 新特性

参考文档：[Docker 1.5 新特性](#)

## 五、Docker 端口映射

```
# Find IP address of container with ID <container_id>
docker inspect <container_id> | grep IPAddress | cut -d '"' -f 4
```

通过容器 id 获取 ip \$ sudo

无论如何，这些 ip 是基于本地系统的并且容器的端口非本地主机是访问不到的。此外，除了端口只能本地访问外，对于容器的另外一个问题是这些 ip 在容器每次启动的时候都会改变。

Docker 解决了容器的这两个问题，并且给容器内部服务的访问提供了一个简单而可靠的方法。 Docker 通过端口绑定主机系统的接口，允许非本地客户端访问容器内部运行的服务。为了简便的使得容器间通信， Docker 提供了这种连接机制。

[回到顶部](#)

## 5.1 自动映射端口

-P 使用时需要指定 --expose 选项，指定需要对外提供服务的端口

```
$ sudo docker run -t -P --expose 22 --name server ubuntu:14.04
```

使用 docker run -P 自动绑定所有对外提供服务的容器端口，映射的端口将会从没有使用的端口池中（49000..49900）自动选择，你可以通过 docker ps、docker inspect <container\_id> 或者 docker port <container\_id><port> 确定具体的绑定信息。

[回到顶部](#)

## 5.2 绑定端口到指定接口

基本语法

```
$ sudo docker run -p  
[[(<host_interface>:[host_port])](<host_port>):<container_port>[/udp]  
<image><cmd>
```

默认不指定绑定 ip 则监听所有网络接口。

绑定 TCP 端口

```
# Bind TCP port 8080 of the container to TCP port 80 on 127.0.0.1 of the host  
machine. $ sudo docker run -p 127.0.0.1:80:8080 <image><cmd> # Bind TCP port 8080  
of the container to a dynamically allocated TCP port on 127.0.0.1 of the host  
machine. $ sudo docker run -p 127.0.0.1::8080 <image><cmd> # Bind TCP port 8080  
of the container to TCP port 80 on all available interfaces of the host machine.  
$ sudo docker run -p 80:8080 <image><cmd> # Bind TCP port 8080 of the container  
to a dynamically allocated TCP port on all available interfaces $ sudo docker  
run -p 8080 <image><cmd>
```

绑定 UDP 端口

```
# Bind UDP port 5353 of the container to UDP port 53 on 127.0.0.1 of the host machine. $ sudo docker run -p 127.0.0.1:53:5353/udp <image><cmd>
```

## 六、 Docker 网络配置




图: [Docker - container and lightweight virtualization](#)

Docker 通过使用 Linux 桥接提供容器之间的通信，docker0 桥接接口的目的就是方便 Docker 管理。当 Docker daemon 启动时需要做以下操作：

- creates the docker0 bridge if not present
  - # 如果 docker0 不存在则创建
- searches for an IP address range which doesn't overlap with an existing route
  - # 搜索一个与当前路由不冲突的 ip 段
- picks an IP in the selected range
  - # 在确定的范围中选择 ip
- assigns this IP to the docker0 bridge
  - # 绑定 ip 到 docker0

[回到顶部](#)

### 6.1 Docker 四种网络模式

四种网络模式摘自 [Docker 网络详解及 pipework 源码解读与实践](#)

`docker run` 创建 Docker 容器时，可以用 `--net` 选项指定容器的网络模式，Docker 有以下 4 种网络模式：

- host 模式，使用 `--net=host` 指定。
- container 模式，使用 `--net=container:NAMEorID` 指定。
- none 模式，使用 `--net=none` 指定。
- bridge 模式，使用 `--net=bridge` 指定，默认设置。

### host 模式

如果启动容器的时候使用 host 模式，那么这个容器将不会获得一个独立的 Network Namespace，而是和宿主机共用一个 Network Namespace。容器将不会虚拟出自己的网卡，配置自己的 IP 等，而是使用宿主机的 IP 和端口。

例如，我们在 10.10.101.105/24 的机器上用 host 模式启动一个含有 web 应用的 Docker 容器，监听 tcp 80 端口。当我们在容器中执行任何类似 `ifconfig` 命令查看网络环境时，看到的都是宿主机上的信息。而外界访问容器中的应用，则直接使用 10.10.101.105:80 即可，不用任何 NAT 转换，就如直接跑在宿主机中一样。但是，容器的其他方面，如文件系统、进程列表等还是和宿主机隔离的。

### container 模式

这个模式指定新创建的容器和已经存在的一个容器共享一个 Network Namespace，而不是和宿主机共享。新创建的容器不会创建自己的网卡，配置自己的 IP，而是和一个指定的容器共享 IP、端口范围等。同样，两个容器除了网络方面，其他的如文件系统、进程列表等还是隔离的。两个容器的进程可以通过 `lo` 网卡设备通信。

### none 模式

这个模式和前两个不同。在这种模式下，Docker 容器拥有自己的 Network Namespace，但是，并不为 Docker 容器进行任何网络配置。也就是说，这个 Docker 容器没有网卡、IP、路由等信息。需要我们自己为 Docker 容器添加网卡、配置 IP 等。

### bridge 模式






图: [The Container World | Part 2 Networking](#)

bridge 模式是 Docker 默认的网络设置，此模式会为每一个容器分配 Network Namespace 设置 IP 等，并将一个主机上的 Docker 容器连接到一个虚拟网桥上。当 Docker server 启动时，会在主机上创建一个名为 docker0 的虚拟网桥，此主机上启动的 Docker 容器会连接到这个虚拟网桥上。虚拟网桥的工作方式和物理交换机类似，这样主机上的所有容器就通过交换机连在了一个二层网络中。接下来就要为容器分配 IP 了，Docker 会从 RFC1918 所定义的私有 IP 网段中，选择一个和宿主机不同的 IP 地址和子网分配给 docker0，连接到 docker0 的容器就从这个子网中选择一个未占用的 IP 使用。如一般 Docker 会使用 172.17.0.0/16 这个网段，并将 172.17.42.1/16 分配给 docker0 网桥（在主机上使用 ifconfig 命令是可以看到 docker0 的，可以认为它是网桥的管理接口，在宿主机上作为一块虚拟网卡使用）

[回到顶部](#)

## 6.2 列出当前主机网桥

```
$ sudo brctl show # brctl          工具依赖 bridge-utils          软件包 bridge name bridge id STP
enabled interfaces

docker0 8000.000000000000 no
```

[回到顶部](#)

## 6.3 查看当前 docker0 ip

```
$ sudo ifconfig docker0

docker0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx

inet addr:172.17.42.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.0.0
```

在容器运行时，每个容器都会分配一个特定的虚拟机口并桥接到 `docker0`。每个容器都会配置同 `docker0 ip` 相同网段的专用 `ip` 地址，`docker0` 的 IP 地址被用于所有容器的默认网关。

[回到顶部](#)

## 6.4 运行一个容器

```
$ sudo docker run -t -i -d ubuntu /bin/bash

52f811c5d3d69edddefc75aff5a4525fc8ba8bcfa1818132f9dc7d4f7c7e78b4 $ sudo brctl
show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

docker0 8000.fef213db5a66 no vethQCDY1N
```

以上，`docker0` 扮演着 `52f811c5d3d6 container` 这个容器的虚拟接口 `vethQCDY1N interface` 桥接的角色。

使用特定范围的 IP

Docker 会尝试寻找没有被主机使用的 `ip` 段，尽管它适用于大多数情况下，但是它不是万能的，有时候我们还是需要对 `ip` 进一步规划。Docker 允许你管理 `docker0` 桥接或者通过 `-b` 选项自定义桥接网卡，需要安装 `bridge-utils` 软件包。

基本步骤如下：

- ensure Docker is stopped
  - o # 确保 `docker` 的进程是停止的
- create your own bridge (bridge0 for example)
  - o # 创建自定义网桥
- assign a specific IP to this bridge
  - o # 给网桥分配特定的 `ip`
- start Docker with the `-b=bridge0` parameter
  - o # 以 `-b` 的方式指定网桥

```
# Stopping Docker and removing docker0 $ sudo service docker stop $ sudo ip link
set dev docker0 down $ sudo brctl delbr docker0 # Create our own bridge $ sudo
brctl addbr bridge0 $ sudo ip addr add 192.168.5.1/24 dev bridge0 $ sudo ip link
set dev bridge0 up # Confirming that our bridge is up and running $ ip addr show
bridge0

4: bridge0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state UP group default

    link/ether 66:38:d0:0d:76:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

    inet 192.168.5.1/24 scope global bridge0

        valid_lft forever preferred_lft forever # Tell Docker about it and restart
(on Ubuntu) $ echo 'DOCKER_OPTS="-b=bridge0"' >> /etc/default/docker $ sudo
service docker start
```

参考文档：[Network Configuration](#)

[回到顶部](#)

## 6.5 不同主机间容器通信

不同容器之间的通信可以借助于 `pipework` 这个工具：

```
$ git clone https://github.com/jpetazzo/pipework.git

$ sudo cp -rp pipework/pipework /usr/local/bin/
```

安装相应依赖软件

```
$ sudo apt-get install iputils-arping bridge-utils -y
```

桥接网络

桥接网络可以参考 [日常问题处理 Tips](#) 关于桥接的配置说明，这里不再赘述。

```
# brctl show

bridge name    bridge id          STP enabled  interfaces

br0            8000.000c291412cd  no          eth0

docker0       8000.56847afe9799  no          vetheb48029
```

可以删除 `docker0`，直接把 `docker` 的桥接指定为 `br0`。也可以保留使用默认的配置，这样单主机容器之间的通信可以通过 `docker0`，而跨主机不同容器之间通

过 pipework 新建 docker 容器的网卡桥接到 br0 ,这样跨主机容器之间就可以通信了。

- ubuntu

```
$ sudo service docker stop

$ sudo ip link set dev docker0 down

$ sudo brctl delbr docker0

$ echo 'DOCKER_OPTS="-b=br0"' >> /etc/default/docker

$ sudo service docker start
```

- CentOS 7/RHEL 7

```
$ sudo systemctl stop docker

$ sudo ip link set dev docker0 down


$ sudo brctl delbr docker0

$ cat /etc/sysconfig/docker | grep 'OPTIONS='

OPTIONS=--selinux-enabled -b=br0 -H fd://

$ sudo systemctl start docker
```

pipework



不同容器之间的通信可以借助于 `pipework` 这个工具给 `docker` 容器新建虚拟网卡并绑定 IP 桥接到 `br0`

```
$ git clone https://github.com/jpetazzo/pipework.git

$ sudo cp -rp pipework/pipework /usr/local/bin/

$ pipework

Syntax:

pipework <hostinterface> [-i containerinterface]
<guest><ipaddr>/<subnet>[@default_gateway] [macaddr][@vlan]

pipework <hostinterface> [-i containerinterface] <guest> dhcp [macaddr][@vlan]

pipework --wait [-i containerinterface]
```

如果删除了默认的 docker0 桥接，把 docker 默认桥接指定到了 br0，则最好在创建容器的时候加上 --net=none，防止自动分配的 IP 在局域网中有冲突。

```
$ sudo docker run --rm -ti --net=none ubuntu:14.04 /bin/bash

root@a46657528059:/#

$          # Ctrl-P + Ctrl-Q          回到宿主机 shell , 容器 detach 状态

$ sudo docker ps

CONTAINER ID  IMAGE      COMMAND      CREATED      STATUS      PORTS
NAMES

a46657528059  ubuntu:14.04  "/bin/bash"  4 minutes ago  Up 4 minutes
hungry_lalande

$ sudo pipework br0 -i eth0 a46657528059 192.168.115.10/24@192.168.115.2

# 默认不指定网卡设备名，则默认添加为 eth1

# 另外 pipework 不能添加静态路由，如果有需求则可以在 run 的时候加上 --privileged=true
权限在容器中手动添加，

# 但这种安全性有缺陷，可以通过 ip netns 操作

$ sudo docker attach a46657528059

root@a46657528059:/# ifconfig eth0

eth0  Link encap:Ethernet HWaddr 86:b6:6b:e8:2e:4d

      inet addr:192.168.115.10 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0

      inet6 addr: fe80::84b6:6bff:fee8:2e4d/64 Scope:Link

      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

      RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

      TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

      collisions:0 txqueuelen:1000

      RX bytes:648 (648.0 B) TX bytes:690 (690.0 B)

root@a46657528059:/# route -n
```

```
Kernel IP routing table

Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0       192.168.115.2 0.0.0.0     UG  0    0    0 eth0
192.168.115.0 0.0.0.0     255.255.255.0 U  0    0    0 eth0
```

使用 `ip netns` 添加静态路由，避免创建容器使用 `--privileged=true` 选项造成一些不必要的安全问题：

```
$ docker inspect --format="{{ .State.Pid }}" a46657528059 # 获取指定容器 pid
6350

$ sudo ln -s /proc/6350/ns/net /var/run/netns/6350

$ sudo ip netns exec 6350 ip route add 192.168.0.0/16 dev eth0 via 192.168.115.2

$ sudo ip netns exec 6350 ip route # 添加成功

192.168.0.0/16 via 192.168.115.2 dev eth0

... ..
```

在其它宿主机进行相应的配置，新建容器并使用 `pipework` 添加虚拟网卡桥接到 `br0`，测试通信情况即可。

另外，`pipework` 可以创建容器的 `vlan` 网络，这里不作过多的介绍了，官方文档已经写的很清楚了，可以查看以下两篇文章：

- [Pipework 官方文档](#)
- [Docker 网络详解及 pipework 源码解读与实践](#)

## 七、Dockerfile

Docker 可以通过 Dockerfile 的内容来自动构建镜像。Dockerfile 是一个包含创建镜像所有命令的文本文件，通过 `docker build` 命令可以根据 Dockerfile 的内容构建镜像，在介绍如何构建之前先介绍下 Dockerfile 的基本语法结构。

Dockerfile 有以下指令选项：

- FROM
- MAINTAINER
- RUN
- CMD

- EXPOSE
- ENV
- ADD
- COPY
- ENTRYPOINT
- VOLUME
- USER
- WORKDIR
- ONBUILD

[回到顶部](#)

## 7.1 FROM

用法：

```
FROM <image>
```

或者

```
FROM <image>
```

- FROM 指定构建镜像的基础源镜像，如果本地没有指定的镜像，则会自动从 Docker 的公共库 pull 镜像下来。
- FROM 必须是 Dockerfile 中非注释行的第一个指令，即一个 Dockerfile 从 FROM 语句开始。
- FROM 可以在一个 Dockerfile 中出现多次，如果有需求在一个 Dockerfile 中创建多个镜像。
- 如果 FROM 语句没有指定镜像标签，则默认使用 latest 标签。

[回到顶部](#)

## 7.2 MAINTAINER

用法：

```
MAINTAINER <name>
```

指定创建镜像的用户

RUN 有两种使用方式

- RUN
- RUN "executable", "param1", "param2"



每条 RUN指令将在当前镜像基础上执行指定命令，并提交为新的镜像，后续的 RUN都在之前 RUN提交后的镜像为基础，镜像是分层的，可以通过一个镜像的任何一个历史提交点来创建，类似源码的版本控制。

exec 方式会被解析为一个 JSON 数组，所以必须使用双引号而不是单引号。 exec 方式不会调用一个命令 shell ，所以也就不会继承相应的变量，如：

```
RUN [ "echo", "$HOME" ]
```

这种方式是不会达到输出 HOME变量的，正确的方式应该是这样的

```
RUN [ "sh", "-c", "echo", "$HOME" ]
```

RUN产生的缓存在下一次构建的时候是不会失效的，会被重用，可以使用 --no-cache 选项，即 docker build --no-cache ，如此便不会缓存。

[回到顶部](#)

## 7.3 CMD

CMD有三种使用方式：

- CMD `"executable","param1","param2"`
- CMD `"param1","param2"`
- CMD `command param1 param2` (shell form)

CMD指定在 Dockerfile 中只能使用一次，如果有多个，则只有最后一个会生效。

CMD的目的是为了在启动容器时提供一个默认的命令执行选项。 如果用户启动容器时指定了运行的命令，则会覆盖掉 CMD指定的命令。

CMD会在启动容器的时候执行， build 时不执行，而 RUN只是在构建镜像的时候执行，后续镜像构建完成之后， 启动容器就与 RUN无关了，这个初学者容易弄混这个概念，这里简单注解一下。

[回到顶部](#)

## 7.4 EXPOSE

```
EXPOSE <port> [<port>...]
```

告诉 Docker 服务端容器对外映射的本地端口， 需要在 docker run 的时候使用 -p 或者 -P 选项生效。

## 7.5 ENV

```
ENV <key><value> # 只能设置一个变量
```

```
ENV <key>=<value> ... # 允许一次设置多个变量
```

指定一个环节变量，会被后续 `RUN`指令使用，并在容器运行时保留。

例子：

```
ENV myName="John Doe" myDog=Rex\ The\ Dog \  
  
myCat=fluffy
```

等同于

```
ENV myName John Doe
```

```
ENV myDog Rex The Dog
```

```
ENV myCat fluffy
```

## 7.6 ADD

```
ADD <src>... <dest>
```

`ADD`复制本地主机文件、目录或者远程文件 `URLS` 从 并且添加到容器指定路径中。

支持通过 `GO` 的正则模糊匹配，具体规则可参见 [Go filepath.Match](#)

```
ADD hom* /mydir/ # adds all files starting with "hom"
```

```
ADD hom?.txt /mydir/ # ? is replaced with any single character
```

- 路径必须是绝对路径，如果不存在，会自动创建对应目录
- 路径必须是 `Dockerfile` 所在路径的相对路径
- 如果是一个目录，只会复制目录下的内容，而目录本身则不会被复制

## 7.7 COPY

```
COPY <src>... <dest>
```

COPY复制新文件或者目录从 并且添加到容器指定路径中 。用法同 ADD, 唯一的  
不同是不能指定远程文件 URLS

[回到顶部](#)

## 7.8 ENTRYPOINT

- `ENTRYPOINT executable, "param1", "param2"`
- `ENTRYPOINT command param1 param2 (shell form)`

配置容器启动后执行的命令，并且不可被 `docker run` 提供的参数覆盖，而 `CMD`  
是可以被覆盖的。如果需要覆盖，则可以使用 `docker run --entrypoint` 选项。

每个 Dockerfile 中只能有一个 ENTRYPOINT, 当指定多个时，只有最后一个生效。

Exec form ENTRYPOINT 例子

通过 ENTRYPOINT使用 exec form 方式设置稳定的默认命令和选项，而使用 `CMD`  
添加默认之外经常被改动的选项。

```
FROM ubuntu

ENTRYPOINT ["top", "-b"]

CMD ["-c"]
```

通过 Dockerfile 使用 ENTRYPOINT展示前台运行 Apache 服务

```
FROM debian:stable

RUN apt-get update && apt-get install -y --force-yes apache2

EXPOSE 80 443

VOLUME ["/var/www", "/var/log/apache2", "/etc/apache2"]

ENTRYPOINT ["/usr/sbin/apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```

Shell form ENTRYPOINT 例子

这种方式会在 `/bin/sh -c` 中执行,会忽略任何 `CMD`或者 `docker run` 命令行选项,为了确保 `docker stop` 能够停止长时间运行 `ENTRYPOINT`的容器,确保执行的时候使用 `exec` 选项。

```
FROM ubuntu  
  
ENTRYPOINT exec top -b
```

如果在 `ENTRYPOINT`忘记使用 `exec` 选项,则可以使用 `CMD`补上:

```
FROM ubuntu  
  
ENTRYPOINT top -b  
  
CMD --ignored-param1 # --ignored-param2 ... --ignored-param3 ...
```

依此类推

[回到顶部](#)

## 7.9 VOLUME

```
VOLUME ["/data"]
```

创建一个可以从本地主机或其他容器挂载的挂载点,后续具体介绍。

[回到顶部](#)

## 7.10 USER

```
USER daemon
```

指定运行容器时的用户名或 `UID`,后续的 `RUN CMD ENTRYPOINT`也会使用指定用户。

[回到顶部](#)

## 7.11 WORKDIR

```
WORKDIR /path/to/workdir
```

为后续的 `RUN CMD ENTRYPOINT`指令配置工作目录。可以使用多个 `WORKDIR`指令,后续命令如果参数是相对路径,则会基于之前命令指定的路径。

```
WORKDIR /a
```

```
WORKDIR b
```

```
WORKDIR c
```

```
RUN pwd
```

最终路径是 `/a/b/c` 。

WORKDIR指令可以在 ENV设置变量之后调用环境变量：

```
ENV DIRPATH /path
```

```
WORKDIR $DIRPATH/$DIRNAME
```

最终路径则为 `/path/$DIRNAME`。

[回到顶部](#)

## 7.12 ONBUILD

```
ONBUILD [INSTRUCTION]
```

配置当所创建的镜像作为其它新创建镜像的基础镜像时，所执行的操作指令。

例如，Dockerfile 使用如下的内容创建了镜像 `image-A`：

```
[...]
```

```
ONBUILD ADD . /app/src
```

```
ONBUILD RUN /usr/local/bin/python-build --dir /app/src
```

```
[...]
```

如果基于 `image-A` 创建新的镜像时，新的 Dockerfile 中使用 `FROM image-A` 指定基础镜像时，会自动执行 `ONBUILD` 指令内容，等价于在后面添加了两条指令。

```
# Automatically run the following
```

```
ADD . /app/src
```

```
RUN /usr/local/bin/python-build --dir /app/src
```

使用 `ONBUILD`指令的镜像，推荐在标签中注明，例如 `ruby:1.9-onbuild` 。

[回到顶部](#)

## 7.13 Dockerfile Examples

```
# Nginx

#

# VERSION      0.0.1

FROM   ubuntu

MAINTAINER Victor Vieux <victor@docker.com>

RUN apt-get update && apt-get install -y inotify-tools nginx apache2
openssh-server

# Firefox over VNC

#

# VERSION      0.3

FROM ubuntu

# Install vnc, xvfb in order to create a 'fake' display and firefox

RUN apt-get update && apt-get install -y x11vnc xvfb firefox

RUN mkdir ~/.vnc

# Setup a password

RUN x11vnc -storepasswd 1234 ~/.vnc/passwd

# Autostart firefox (might not be the best way, but it does the trick)

RUN bash -c 'echo "firefox" >> ~/.bashrc'
```

```
EXPOSE 5900
```

```
CMD ["x11vnc", "-forever", "-usepw", "-create"]
```

```
# Multiple images example
```

```
#
```

```
# VERSION      0.1
```

```
FROM ubuntu
```

```
RUN echo foo > bar
```

```
# Will output something like ==> 907ad6c2736f
```

```
FROM ubuntu
```

```
RUN echo moo > oink
```

```
# Will output something like ==> 695d7793cbe4
```

```
# You will now have two images, 907ad6c2736f with /bar, and 695d7793cbe4 with
```

```
# /oink.
```

[回到顶部](#)

## 7.14 docker build

```
$ docker build --help
```

```
Usage: docker build [OPTIONS] PATH | URL | -
```

```
Build a new image from the source code at PATH
```

```
--force-rm=false Always remove intermediate containers, even after
unsuccessful builds # 移除过渡容器，即使构建失败

--no-cache=false Do not use cache when building the image
# 不实用 cache

-q, --quiet=false Suppress the verbose output generated by the containers

--rm=true Remove intermediate containers after a successful build
# 构建成功后移除过渡层容器

-t, --tag="" Repository name (and optionally a tag) to be applied to the
resulting image in case of success
```

参考文档：[Dockerfile Reference](#)

[回到顶部](#)

## 7.15 dockerfile 最佳实践

- 使用 .dockerignore 文件

为了在 docker build 过程中更快上传和更加高效，应该使用一个 .dockerignore 文件用来排除构建镜像时不需要的文件或目录。例如，除非 .git 在构建过程中需要用到，否则你应该将它添加到 .dockerignore 文件中，这样可以节省很多时间。

- 避免安装不必要的软件包

为了降低复杂性、依赖性、文件大小以及构建时间，应该避免安装额外的或不必要的包。例如，不需要在一个数据库镜像中安装一个文本编辑器。

- 每个容器都跑一个进程

在大多数情况下，一个容器应该只单独跑一个程序。解耦应用到多个容器使其更容易横向扩展和重用。如果一个服务依赖另外一个服务，可以参考 [Linking Containers Together](#)。

- 最小化层

我们知道每执行一个指令，都会有一次镜像的提交，镜像是分层的结构，对于 Dockerfile，应该找到可读性和最小化层之间的平衡。

- 多行参数排序

如果可能，通过字母顺序来排序，这样可以避免安装包的重复并且更容易更新列表，另外可读性也会更强，添加一个空行使用 换行：



```
RUN apt-get update && apt-get install -y \
```

```
bzip \
```

```
cvs \
```

```
git \
```

```
mercurial \
```

```
subversion
```

- 创建缓存

镜像构建过程中会按照 `Dockerfile` 的顺序依次执行，每执行一次指令 `Docker` 会寻找是否有存在的镜像缓存可复用，如果没有则创建新的镜像。如果不想使用缓存，则可以在 `docker build` 时添加 `--no-cache=true` 选项。

从基础镜像开始就已经在缓存中了，下一个指令会对比所有的子镜像寻找是否执行相同的指令，如果没有则缓存失效。在大多数情况下只对比 `Dockerfile` 指令和子镜像就足够了。 `ADD`和 `COPY`指令除外，执行 `ADD`和 `COPY`时存放到镜像的文件也是需要检查的，完成一个文件的校验之后再利用这个校验在缓存中查找，如果检测的文件改变则缓存失效。 `RUN apt-get -y update` 命令只检查命令是否匹配，如果匹配就不会再执行更新了。

为了有效地利用缓存，你需要保持你的 `Dockerfile` 一致，并且尽量在末尾修改。

## Dockerfile 指令

- `FROM`: 只要可能就使用官方镜像库作为基础镜像
- `RUN`: 为保持可读性、方便理解、可维护性，把长或者复杂的 `RUN` 语句使用分隔符分成多行
  - o 不建议 `RUN apt-get update` 独立成行，否则如果后续包有更新，那么也不会再执行更新
  - o 避免使用 `RUN apt-get upgrade` 或者 `dist-upgrade`，很多必要的包在一个非 `privileged` 权限的容器里是无法升级的。如果知道某个包更新，使用 `apt-get install -y xxx`
  - o 标准写法  
`RUN apt-get update && apt-get install -y package-bar package-foo`

例子：

```
RUN apt-get update && apt-get install -y \
```

```
aufs-tools \
```

```
automake \
```

```
btrfs-tools \  
  
build-essential \  
  
curl \  
  
dpkg-sig \  
  
git \  
  
iptables \  
  
libapparmor-dev \  
  
libcap-dev \  
  
libsqlite3-dev \  
  
lxc=1.0* \  
  
mercurial \  
  
parallel \  
  
reprepro \  
  
ruby1.9.1 \  
  
ruby1.9.1-dev \  
  
s3cmd=1.1.0*
```

- CMD: 推荐使用 `CMD [ "executable" , " param1 " , " param2 " CMD [ " param " , " param ]` 配合 `ENTRYPOINT` 使用
- EXPOSE: Dockerfile 指定要公开的端口，使用 `docker run` 时指定映射到宿主机的端口即可
- ENV: 为了使新的软件更容易运行，可以使用 `ENV` 更新 `PATH` 变量。如 `ENV PATH /usr/local/nginx/bin:$PATH` 确保 `CMD ["nginx"]` 即可运行

ENV也可以这样定义变量：

```
ENV PG_MAJOR 9.3  
  
ENV PG_VERSION 9.3.4  
  
RUN curl -SL http://example.com/postgres-$PG_VERSION.tar.xz | tar -xJC  
/usr/src/postgres && ...  
  
ENV PATH /usr/local/postgres-$PG_MAJOR/bin:$PATH
```

- ADDorCOPY:ADD比 COPY多一些特性「 tar 文件自动解包和支持远程 URL」, 不推荐添加远程 URL

如不推荐这种方式 :

```
ADD http://example.com/big.tar.xz /usr/src/things/

RUN tar -xJf /usr/src/things/big.tar.xz -C /usr/src/things

RUN make -C /usr/src/things all
```

推荐使用 curl 或者 wget 替换, 使用如下方式 :

```
RUN mkdir -p /usr/src/things \

&& curl -SL http://example.com/big.tar.gz \

| tar -xJC /usr/src/things \

&& make -C /usr/src/things all
```

如果不需要添加 tar 文件, 推荐使用 COPY

参考文档 :

- [Best practices for writing Dockerfiles](#)
- [Dockerfile 最佳实践 \(一\)](#)
- [Dockerfile 最佳实践 \(二\)](#)

## 八、容器数据管理

docker 管理数据的方式有两种 :

- 数据卷
- 数据卷容器

[回到顶部](#)

### 8.1 数据卷

数据卷是一个或多个容器专门指定绕过 Union File System的目录, 为持续性或共享数据提供一些有用的功能 :

- 数据卷可以在容器间共享和重用
- 数据卷数据改变是直接修改的

- 数据卷数据改变不会被包括在容器中
- 数据卷是持续性的，直到没有容器使用它们

## 添加一个数据卷

你可以使用 `-v` 选项添加一个数据卷，或者可以使用多次 `-v` 选项为一个 `docker` 容器运行挂载多个数据卷。

```
$ sudo docker run --name data -v /data -t -i ubuntu:14.04 /bin/bash # 创建数据卷
卷绑定到新建容器，新建容器中会创建 /data 数据卷
bash-4.1# ls -ld /data/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 23 06:59 /data/

bash-4.1# df -Th

Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
... ..
ext4 91G 4.6G 82G 6% /data
```

创建的数据卷可以通过 `docker inspect` 获取宿主机对应路径

```
$ sudo docker inspect data
... .. "Volumes": { "/data":
"/var/lib/docker/vfs/dir/151de401d268226f96d824fdf444e77a4500aed74c495de5980
c807a2ffb7ea9" }, # 可以看到创建的数据卷宿主机路径 ... ..
```

或者直接指定获取

```
$ sudo docker inspect --format="{{ .Volumes }}" data
map[/data:
/var/lib/docker/vfs/dir/151de401d268226f96d824fdf444e77a4500aed74c495de5980c
807a2ffb7ea9]
```

挂载宿主机目录为一个数据卷

`-v` 选项除了可以创建卷，也可以挂载当前主机的一个目录到容器中。

```
$ sudo docker run --name web -v /source:/web -t -i ubuntu:14.04 /bin/bash

bash-4.1# ls -ld /web/

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 23 06:59 /web/

bash-4.1# df -Th
```

```
... ..  
  
    ext4   91G  4.6G  82G  6% /web  
  
bash-4.1# exit
```

默认挂载卷是可读写的，可以在挂载时指定只读

```
$ sudo docker run --rm --name test -v /source:/test:ro -t -i ubuntu:14.04  
/bin/bash
```

[回到顶部](#)

## 8.2 创建和挂载一个数据卷容器

如果你有一些持久性的数据并且想在容器间共享，或者想用在非持久性的容器上，最好的方法是创建一个数据卷容器，然后从此容器上挂载数据。

### 创建数据卷容器

```
$ sudo docker run -t -i -d -v /test --name test ubuntu:14.04 echo hello
```

使用 `--volumes-from` 选项在另一个容器中挂载 `/test` 卷。不管 `test` 容器是否运行，其它容器都可以挂载该容器数据卷，当然如果只是单独的数据卷是没必要运行容器的。


```
$ sudo docker run -t -i -d --volumes-from test --name test1 ubuntu:14.04 /bin/bash
```

### 添加另一个容器

```
$ sudo docker run -t -i -d --volumes-from test --name test2 ubuntu:14.04 /bin/bash
```

### 也可以继承其它挂载有 `/test` 卷的容器

```
$ sudo docker run -t -i -d --volumes-from test1 --name test3 ubuntu:14.04 /bin/bash
```



[回到顶部](#)

### 8.3 备份、恢复或迁移数据卷

#### 备份

```
$ sudo docker run --rm --volumes-from test -v $(pwd):/backup ubuntu:14.04 tar
cvf /backup/test.tar /test

tar: Removing leading `/' from member names

/test/

/test/b

/test/d

/test/c

/test/a
```

启动一个新的容器并且从 test 容器中挂载卷，然后挂载当前目录到容器中为 backup，并备份 test 卷中所有的数据为 test.tar，执行完成之后删除容器 --rm，此时备份就在当前的目录下，名为 test.tar。

```
$ ls # 宿主机当前目录下产生了 test 卷的备份文件 test.tar test.tar
```

#### 恢复

你可以恢复给同一个容器或者另外的容器，新建容器并解压备份文件到新的容器数据卷

```
$ sudo docker run -t -i -d -v /test --name test4 ubuntu:14.04 /bin/bash $ sudo
docker run --rm --volumes-from test4 -v $(pwd):/backup ubuntu:14.04 tar xvf
```

```
/backup/test.tar -C / #          恢复之前的文件到新建卷中，执行完后自动删除容器          test/ test/b
test/d test/c test/a
```

[回到顶部](#)

## 8.4 删除 Volumes

Volume 只有在下列情况下才能被删除：

- `docker rm -v` 删除容器时添加了 `-v` 选项
- `docker run --rm` 运行容器时添加了 `--rm` 选项

否则，会在 `/var/lib/docker/vfs/dir` 目录中遗留很多不明目录。

参考文档：

- [Managing Data in Containers](#)
- [深入理解 Docker Volume \(一\)](#)
- [深入理解 Docker Volume \(二\)](#)

## 九、链接容器

docker 允许把多个容器连接在一起，相互交互信息。docker 链接会创建一种容器父子级别的关系，其中父容器可以看到其子容器提供的信息。

[回到顶部](#)

### 9.1 容器命名

在创建容器时，如果不指定容器的名字，则默认会自动创建一个名字，这里推荐给容器命名：

- 1、给容器命名方便记忆，如命名运行 web 应用的容器为 web
- 2、为 docker 容器提供一个参考，允许方便其他容器调用，如把容器 web 链接到容器 db

可以通过 `--name` 选项给容器自定义命名：

```
$ sudo docker run -d -t -i --name test ubuntu:14.04 bash

$ sudo docker inspect --format="{{ .Name }}" test

/test
```

注：容器名称必须唯一，即你只能命名一个叫 `test` 的容器。如果你想复用容器名，则必须在创建新的容器前通过 `docker rm` 删除旧的容器或者创建容器时添加 `--rm` 选项。

[回到顶部](#)

## 9.2 链接容器

链接允许容器间安全通信，使用 `--link` 选项创建链接。

```
$ sudo docker run -d --name db training/postgres
```

基于 `training/postgres` 镜像创建一个名为 `db` 的容器，然后下面创建一个叫做 `web` 的容器，并且将它与 `db` 相互连接在一起

```
$ sudo docker run -d -P --name web --link db:db training/webapp python app.py
```

`--link <name or id>:alias` 选项指定链接到的容器。

查看 `web` 容器的链接关系：

```
$ sudo docker inspect -f "{{ .HostConfig.Links }}" web
```

```
[/db:/web/db]
```

可以看到 `web` 容器被链接到 `db` 容器为 `/web/db`，这允许 `web` 容器访问 `db` 容器的信息。

容器之间的链接实际做了什么？一个链接允许一个源容器提供信息访问给一个接收容器。在本例中，`web` 容器作为一个接收者，允许访问源容器 `db` 的相关服务信息。Docker 创建了一个安全隧道而不需要对外公开任何端口给外部容器，因此不需要在创建容器的时候添加 `-p` 或 `-P` 指定对外公开的端口，这也是链接容器的最大好处，本例为 PostgreSQL 数据库。

Docker 主要通过以下两个方式提供连接信息给接收容器：

- 环境变量
- 更新 `/etc/hosts` 文件

### 环境变量

当两个容器链接，Docker 会在目标容器上设置一些环境变量，以获取源容器的相关信息。



首先， Docker 会在每个通过 `--link` 选项指定别名的目标容器上设置一个 `<alias>_NAME` 环境变量。如果一个名为 `web` 的容器通过 `--link db:webdb` 被链接到一个名为 `db` 的数据库容器，那么 `web` 容器上会设置一个环境变量为 `WEBDB_NAME=/web/webdb`。

以之前的为例， Docker 还会设置端口变量：

```
$ sudo docker run --rm --name web2 --link db:db training/webapp env
...
DB_NAME=/web2/db
DB_PORT=tcp://172.17.0.5:5432
DB_PORT_5432_TCP=tcp://172.17.0.5:5432 # <name>_PORT_<port>_<protocol> 协议可以是 TCP 或 UDP
DB_PORT_5432_TCP_PROTO=tcp
DB_PORT_5432_TCP_PORT=5432
DB_PORT_5432_TCP_ADDR=172.17.0.5
...
```

注：这些环境变量只设置给容器中的第一个进程，类似一些守护进程（如 `sshd`）当他们派生 shells 时会清除这些变量

更新 `/etc/hosts` 文件

除了环境变量， Docker 会在目标容器上添加相关主机条目到 `/etc/hosts` 中，上例中就是 `web` 容器。

```
$ sudo docker run -t -i --rm --link db:db training/webapp /bin/bash
root@aed84ee21bde:/opt/webapp# cat /etc/hosts
172.17.0.7 aed84ee21bde
...
172.17.0.5 db
```

`/etc/host` 文件在源容器被重启之后会自动更新 IP 地址，而环境变量中的 IP 地址则不会自动更新的。

## 十、构建私有库

Docker 官方提供了 docker registry 的构建方法 [docker-registry](#)

[回到顶部](#)

### 10.1 快速构建

快速构建 docker registry 通过以下两步：

- 安装 docker
- 运行 registry:docker run -p 5000:5000 registry

这种方法通过 Docker hub 使用官方镜像 [official image from the Docker hub](#)

[回到顶部](#)

### 10.2 不使用容器构建 registry

安装必要的软件

```
$ sudo apt-get install build-essential python-dev libevent-dev python-pip  
liblzma-dev
```

配置 docker-registry

```
sudo pip install docker-registry
```

或者 使用 github clone 手动安装

```
$ git clone https://github.com/dotcloud/docker-registry.git  
  
$ cd docker-registry/  
  
$ cp config/config_sample.yml config/config.yml  
  
$ mkdir /data/registry -p  
  
$ pip install .
```

运行

```
docker-registry
```

高级启动方式 [ 不推荐 ]

使用 gunicorn 控制:

```
gunicorn -c contrib/gunicorn_config.py docker_registry.wsgi:application
```

或者对外监听开放

```
gunicorn --access-logfile - --error-logfile - -k gevent -b 0.0.0.0:5000 -w 4  
--max-requests 100 docker_registry.wsgi:application
```

[回到顶部](#)

## 10.3 提交指定容器到私有库

```
$ docker tag ubuntu:12.04          私有库 IP:5000/ubuntu:12.04
```

```
$ docker push          私有库 IP:5000/ubuntu
```

更多的配置选项推荐阅读官方文档 :

- [Docker-Registry README](#)
- [Docker-Registry advanced use](#)